
Istruzione Operativa Aziendale Covid-19: appropriato utilizzo dei dispositi di protezione individuale

VESTIZIONE E SVESTIZIONE
Livello 2 – Precauzioni da contatto e droplets
Livello 3 – Precauzioni per via aerea



A cura di **DMP, DIT, SSSL**

EDIZIONE DEL: 20/03/2020

Precauzioni da contatto e droplets



- Igiene delle mani
- Guanti (1 paio)
- Camice monouso leggero
- Copricapo
- Mascherina chirurgica con visiera <u>oppure (di pari protezione)</u>
 Mascherina chirurgica con occhiali / visiera schermo facciale

Come effettuare la vestizione - livello 2

Rimuovere ogni monile

Effettuare igiene delle mani con:

- gel idroalcolico

<u>oppure</u>

- acqua e sapone



Controllare l'integrità dei dispositivi Non utilizzare dispositivi non integri

Indossare 1 paio di guanti











Indossare 1 camice in TNT


 Far aderire al naso la parte superiore della mascherina chirurgica



Indossare protezione del viso (bocca, naso e occhi) e copricapo



Mascherina chirurgica + occhiali



Mascherina chirurgica con visiera



Mascherina chirurgica + visiera / schermo facciale

Come effettuare la svestizione - livello 2










- Aprire dal collo il camice e con attenzione arrotolarlo verso l'interno
- Rimuovere contemporaneamente i guanti
- Gettare nei rifiuti a rischio infettivo


Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute








- Rimuovere copricapo toccando la parte posteriore
- Gettare nei rifiuti a rischio infettivo
- Igienizzare le mani







- Rimuovere mascherina chirurgica toccando i lacci laterali
- Gettare nei rifiuti a rischio infettivo
- Igienizzare le mani

Precauzioni per via aerea

- Igiene delle mani
- Guanti (2 paia)
- Camice idrorepellente
- Copricapo
- FFP2 / FFP3 o equivalente (N95)
- Occhiali a maschera <u>oppure</u> visiera schermo facciale



Come effettuare la vestizione - livello 3









- Igienizzare le mani
- Indossare un paio di guanti
- Indossare camice idrorepellente





- Indossare FFP2 (1 elastico sotto le orecchie e 1 sopra)

Indossare correttamente il FFP2



 Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore e inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

Assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente separati.



3a. Tenere il respiratore a coppa in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso.



3b. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.



 Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati.
 Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale.



 Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.

 Il respiratore potrebbe non aderire perfettamente al viso se si modella lo stringinaso con una sola mano.

Per questa operazione usare sempre due mani.



 Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificame la tenuta

Se si sta utilizzando un respiratore senza valvola, espirare con decisione. Se si sta utilizzando un respiratore con valvola, inspirare con decisione. Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso e ripetere la prova di tenuta. Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

Se NON si riesce ad ottenere una perfetta tenuta NON ENTRARE nell'area contaminata e rivolgersi al proprio supervisore.





- Indossare occhiali protettivi
- Scuotere la testa per verificare la corretta adesione degli occhiali
- Indossare il copricapo







- Far avanzare il polsino bianco del camice sul palmo della mano
- Indossare il secondo paio di guanti coprendo il polsino del camice

Come effettuare la svestizione - livello 3







- Aprire il camice e arrotolarlo su se stesso al fine di prevenire la contaminazione della divisa
- Rimuovere il 2° paio di guanti insieme al camice





- Gettare il 2° paio di guanti e camice nei rifiuti a rischio infettivo









- Rimuovere il copricapo toccando la parte posteriore e gettarla nei rifiuti a rischio infettivo
- Rimuovere gli occhiali toccando l'elastico e predisporli al ricondizionamento
- Rimuovere il facciale filtrante toccando i lacci laterali e gettarlo nei rifiuti a rischio infettivo





- Rimuovere i guanti e gettarli nei rifiuti a rischio infettivo
- Igienizzare le mani

Come effettuare la svestizione - con tuta









- Senza rimuovere i guanti staccare la protezione della cerniera
- Aprire completamente la cerniera

Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute









- Abbassare il cappuccio arrotolandolo verso l'esterno e scoprire le spalle
- Afferrare la tuta all'altezza del gomito e sfilare un braccio fino a rimuovere anche il guanto contaminato
- Prendendo la parte interna con il guanto pulito sfilare anche la seconda manica e relativo guanto







- Completare la rimozione della tuta arrotolandola fino ai piedi afferrando sempre la parte interna dell'indumento
- Gettarla nei rifiuti a rischio infettivo





- Rimuovere gli occhiali toccando l'elastico e predisporli al ricondizionamento





- Rimuovere il facciale filtrante toccando i lacci laterali
- Gettarlo nei rifiuti a rischio infettivo





- Rimuovere i guanti e gettarli nei rifiuti a rischio infettivo
- Igienizzare le mani